




# Anleitung zur Einrichtung Ihres BITel-E-Mail-Kontos mit Google Mail





→ **Klicken Sie auf das Gmail Symbol** , tippen Sie auf die **drei horizontalen Striche** (1.), scrollen herunter zu „**Einstellungen**“ (2.) und tippen darauf.



→ Hier wählen Sie bitte „**Konto hinzufügen**“ (3.)

→ Im nächsten Fenster tippen Sie auf „**Sonstige**“ (4.)



# Anleitung zur Einrichtung Ihres BITel-E-Mail-Kontos mit Google Mail



- Geben Sie Ihre BITel **E-Mail-Adresse** ein und tippen dann auf „**Manuell einrichten**“ (5.).
- Wählen Sie als nächstes den **Kontotyp** aus.

E-Mail-Adresse hinzufügen

E-Mail-Adresse eingeben

MANUELL EINRICHTEN (5.) WEITER

Ihr BITel Konto

Um welchen Kontotyp handelt es sich?

Privat (POP3)

Privat (IMAP)

- Nach Auswahl des Kontotyps geben Sie bitte Ihr BITel **Password** ein.
- Tippen Sie dann auf „**Weiter**“.

Ihr BITel Konto

Password

.....

WEITER



## Wahl des Kontotyps

**Hinweis:** Wenn Sie Ihre E-Mails auf mehr als einem Endgerät abrufen möchten, empfehlen wir die Einrichtung mit IMAP.

→ Für die Verwendung von IMAP klicken Sie bitte hier:

①

→ Für die Verwendung von POP3 klicken Sie bitte hier:

②

# Anleitung zur Einrichtung Ihres BITel-E-Mail-Kontos mit Google Mail



## 1 Einrichtung mit IMAP Einstellungen

→ Wählen Sie **IMAP** in „Kontotyp“

Bitte ergänzen Sie folgende Angaben wie auf dem Bild zu sehen:

- ▶ **Posteingangs-Server**
  - ▷ das Feld für den Benutzernamen (6.)
  - ▷ das Feld für das BITel Passwort (7.)
  - ▷ den Hostnamen des Servers (8.): **imap.bitel.net**
- ▶ **Postausgangs-Server**
  - ▷ das Feld für den Benutzernamen (9.)
  - ▷ das Feld für das BITel Passwort (10.)
  - ▷ den Hostnamen des Servers (11.): **smtp.bitel.net**



Den Benutzernamen entnehmen Sie bitte Ihrer BITel-Auftragsbestätigung.

**Wichtig:** Der Benutzername wird ohne Endung (z.B. @dsl.bitel.net) eingegeben und muss bei Eingangs- und Ausgangsserver übereinstimmen.

Einstellungen des Eingangsservers

Nutzername (6.)

Passwort (7.)

Server (8.): imap.bitel.net

WEITER

Einstellungen des Ausgangsservers

Anmeldung erforderlich

Nutzername (9.)

Passwort (10.)

SMTP-Server (11.): smtp.bitel.net




WEITER (12.)

# Anleitung zur Einrichtung Ihres BITel-E-Mail-Kontos mit Google Mail



→ Klicken Sie auf „**Weiter**“

→ Sie können nun das Konto wechseln indem Sie auf das **Kontosymbol** oben rechts klicken.



Damit haben Sie Ihr BITel-E-Mail-Konto erfolgreich eingerichtet.

# Anleitung zur Einrichtung Ihres BITel-E-Mail-Kontos mit Google Mail



## ② Einrichtung mit POP3 Einstellungen

→ Wählen Sie **POP3** in „Kontotyp“

Bitte ergänzen Sie folgende Angaben wie auf dem Bild zu sehen:

### ► Posteingangs-Server

- ▷ das Feld für den Benutzernamen (6.)
- ▷ das Feld für das BITel Passwort (7.)
- ▷ den Hostnamen des Servers (8.): **pop3.bitel.net**

→ Wählen Sie ob E-Mails vom Server gelöscht werden sollen.

### ► Postausgangs-Server

- ▷ das Feld für den Benutzernamen (9.)
- ▷ das Feld für das BITel Passwort (10.)
- ▷ den Hostnamen des Servers (11.): **smtp.bitel.net**



Den Benutzernamen entnehmen Sie bitte Ihrer BITel-Auftragsbestätigung.

**Wichtig:** Der Benutzername wird ohne Endung (z.B. @dsl.bitel.net) eingegeben und muss bei Eingangs- und Ausgangsserver übereinstimmen.

→ Tippen Sie auf „Weiter“ (12.).

Einstellungen des Eingangsservers

Nutzername (6.)

Passwort (7.)

Server (8.): pop3.bitel.net

E-Mail vom Server löschen

Nie

Wenn ich sie aus dem Posteingang lösche

WEITER

Einstellungen des Ausgangsservers

Anmeldung erforderlich

Nutzername (9.)

Passwort (10.)




SMTP-Server (11.): smtp.bitel.net

WEITER (12.)

# Anleitung zur Einrichtung Ihres BITel-E-Mail-Kontos mit Google Mail



- Anschließend legen Sie die Synchronisierungs- und Benachrichtigungsoptionen fest.
- Klicken Sie auf „**Weiter**“
- Sie können nun das Konto wechseln indem Sie auf das **Kontosymbol** oben rechts klicken.



Damit haben Sie Ihr BITel-E-Mail-Konto erfolgreich eingerichtet.